


Windows 7 Home, Windows 7 Home Premium


Wir benötigen zuerst eine Shell (Kommandozeile) diese öffnen wir über den Startbutton und geben in dem Suchdialog „Eingabeau“ ein. Alternativ findet man die Eingabeaufforderung auch unter → Alle Programme → Zubehör → Eingabeaufforderung. In beiden Fällen müssen wir die die Shell mit Administratorrechten öffnen. Dies erreichen Sie mit einem Rechts-Klick auf Eingabeaufforderung „als Administrator ausführen“.



Unter Windows 7 wird man zwar als Mitglied der Gruppe Administratoren geführt, muss aber weiterhin die Abfragen des UAC bestätigen. Möchte man ein echtes Administrator-Konto ohne nerviges UAC-Geklicke, so muss man dies unter Windows 7 erst aktivieren. Dabei unterscheidet Microsoft zwischen den Home und Professional Versionen. Hier zeige ich, wie man für die jeweilige Windows Version das Administrator Konto freischaltet. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass das Arbeiten mit dem Administrator Konto ein Sicherheitsrisiko darstellt!

Windows 7 Home, Windows 7 Home Premium

Wir benötigen zuerst eine Shell (Kommandozeile) diese öffnen wir über den Startbutton und geben in dem Suchdialog „Eingabeau“ ein. Alternativ findet man die Eingabeaufforderung auch unter → Alle Programme → Zubehör → Eingabeaufforderung. In beiden Fällen müssen wir die die Shell mit Administratorrechten öffnen. Dies erreichen Sie mit einem Rechts-Klick auf Eingabeaufforderung „als Administrator ausführen“.



Jetzt aktivieren wir das Administrator Konto mit dem Befehl

```
net user Administrator /active
```

und bestätigen den Befehl mit der Entertaste. Nach einem kurzen Moment sollte die Erfolgsmeldung „Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt“ darunter stehen. Dann können Sie sich beim Neustart als Administrator ohne Kennwort anmelden. Sie können zudem in der Benutzerkontensteuerung ein Passwort für den Administrator einrichten.